

# ○ すろろっとの確率調整について

・ [設定 1 - 確率調整]

## 1. 任意設定確率

◇図 1 確率調整

No.	本数	残り	確率	任意
No.1	1	1	0.01020	0.01020
No.2	3	3	0.03061	0.03061
No.3	5	5	0.05102	0.05102
No.4	5	5	0.05102	0.05102
No.5	7	7	0.07143	0.07143
No.6	7	7	0.07143	0.07143
No.7	10	9	0.09184	0.09184
No.8				
No.9				
No.10				
No.11				
No.12				
No.13				
No.14				
No.15				
No.16				
ハズレ	62	61	0.62245	0.62245

合計本数  残り本数

特殊設定

しない  
 時間帯  
 本数帯

特殊(S)

任意確率の使用 (する) 登録(U)

チェックをすると入力できます。

### ①設定本数/残り本数/確率

確率設定で設定した内容を表示していません。

### ②任意確率

上段、任意確率チェックボックスをチェックした時に使用できます。

任意設定確率を使用する場合、こちらの確率を優先します。ただし、各当たり毎で、残り本数がゼロになった時点で確率はゼロになります。

### ③任意設定確率の使用

チェックをすると、設定の確率を変更できるようになり、その確率を優先して抽選が行われます。

上記の既当数、確率は抽選1回毎に再計算されて、刻々と変化していきます。

### ④特殊設定

時間帯は抽選本数が不明なとき、ある時間帯に、1等や2等を出したいときに利用します。

本数帯は抽選本数が決まっているとき、ある本数帯に、1等や2等を出したいときに利用します。

[時間帯] : 時間帯ごとに任意確率と最大本数の設定をします。

[本数帯] : 本数帯ごとに任意確率と最大本数の設定をします。

## 2. 特殊設定－時間帯

### (時間帯別任意設定確率)

時間帯は抽選本数が不明なとき、ある時間帯に、1等や2等を出したいときに利用します。  
設定した時間帯に、設定確率で登録した本数を上限にあたりを出します。

◇図2 特殊設定－時間帯

No.	合計本数 100 残り本数 100				(時間帯1)		(時間帯2)	
	本数	残り	確率	任意	設定	本数	設定	本数
No.1	1	1	0.01000	0.01000			0.05000	1
No.2	3	3	0.03000	0.03000	0.03000	2	0.05000	3
No.3	5	5	0.05000	0.05000	0.05000	2	0.10000	5
No.4	5	5	0.05000	0.05000	0.05000	5	0.10000	5
No.5	7	7	0.07000	0.07000	0.07000	7	0.10000	7
No.6	7	7	0.07000	0.07000	0.07000	7	0.10000	7
No.7	10	10	0.10000	0.10000	0.10000	10	0.20000	10
No.8								
No.9								
No.10								
No.11								
No.12								
No.13								
No.14								
No.15								
No.16								
ハズレ	62	62	0.62000	0.62000	0.63000	67	0.30000	62

(適用 開始時間～終了時間)

<input checked="" type="checkbox"/> 時間帯1の使用 (する)	12:00:00 ~ 13:00:00	クリア(C)
<input checked="" type="checkbox"/> 時間帯2の使用 (する)	15:00:00 ~ 16:00:00	登録(U)

各時間帯の本数と確率を設定します。

時間帯1と時間帯2の時間は重ならないように設定してください。

### ①時間帯1-任意確率

上段、時間帯1チェックボックスをチェックした時に使用できます。

本数の欄は、開始から、この時間帯の終了までで、当たる最大本数です。(設定本数)-(ここでの本数)以上がこの時間帯経過後に残るあたり本数です。

### ②時間帯2-任意確率

上段、時間帯2チェックボックスをチェックした時に使用できます。

※本数帯の既当数、確率は抽選1回毎に再計算されて、刻々と変化していきます。

※設定本数は抽選開始からのトータル本数を設定します。既に、ここで指定した本数と同じまたは、それ以上の当たりが出ているときは、設定した時間帯に当たりはできません。

※時間帯確率が任意確率より優先されます。

※参考 [\[任意設定確率\]](#)

#### [設定の意味]

時間帯	摘要される確率	当たり本数
開始～時間帯1の開始	任意設定確率又は通常確率	設定本数
時間帯1	時間帯1の確率	MAXで時間帯1の設定本数まで
時間帯1の終了～時間帯2の開始	任意設定確率又は通常確率	設定本数
時間帯2	時間帯2の確率	MAXで時間帯2の設定本数まで
時間帯2の終了後	任意設定確率又は通常確率	設定本数

時間帯1では、設定した確率で出る当たりは(時間帯1の設定本数) - (時間帯1の開始までに出た本数)  
時間帯2では、設定した確率で出る当たりは(時間帯2の設定本数) - (時間帯2の開始までに出た本数)  
となります。

#### [例]

全体の本数が100本で当たり本数が10本の場合で任意設定確率を0.05(当たりにくく設定)  
時間帯1の設定本数50 設定確率0.2 (2倍当たりやすい)  
時間帯2の設定本数100 設定確率0.25 (2.5倍当たりやすい)  
に設定した時

時間帯	摘要される確率	当たり本数
開始～時間帯1の開始	確率0.105 1/20の確率	設定本数までです。
時間帯1	確率0.2 1/5の確率	MAXで50本まで。(トータルで)
時間帯1の終了～時間帯2の開始	確率0.05 1/20の確率	設定本数までです。
時間帯2	確率0.25 1/4の確率	MAXで100本まで。(トータルで)
時間帯2の終了後	確率0.05 1/20の確率	設定本数までです。

#### ※注意

この例の場合では  
時間帯1の前に既に50本の当たりが出ている場合は、時間帯1では当たりが1本も出ません。  
時間帯2の前に既に100本の当たりが出ている場合は、時間帯2では当たりが1本も出ません。

### 3. 特殊設定一本数帯

#### (本数帯別任意設定確率)

本数帯はあらかじめ抽選本数が決まっているとき、ある本数帯に、1等や2等を出したいときに利用します。設定した本数帯に、設定確率で登録した本数を上限に当たりを出します。

#### ◇3 特殊設定一本数帯

設定1-確率調整-本数帯

合計本数  残り本数  (本数帯1) (本数帯2)

	本数	残り	確率	任意	設定	本数	設定	本数
No.1	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0.01000"/>	<input type="text" value="0.01000"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0.02000"/>	<input type="text" value="1"/>
No.2	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0.03000"/>	<input type="text" value="0.03000"/>	<input type="text" value="0.02000"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0.04000"/>	<input type="text" value="3"/>
No.3	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0.05000"/>	<input type="text" value="0.05000"/>	<input type="text" value="0.05000"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0.05000"/>	<input type="text" value="5"/>
No.4	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0.05000"/>	<input type="text" value="0.05000"/>	<input type="text" value="0.05000"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0.05000"/>	<input type="text" value="5"/>
No.5	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0.07000"/>	<input type="text" value="0.07000"/>	<input type="text" value="0.07000"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0.07000"/>	<input type="text" value="7"/>
No.6	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0.07000"/>	<input type="text" value="0.07000"/>	<input type="text" value="0.07000"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0.07000"/>	<input type="text" value="7"/>
No.7	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0.10000"/>	<input type="text" value="0.10000"/>	<input type="text" value="0.10000"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0.10000"/>	<input type="text" value="10"/>
No.8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No.9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No.10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No.11	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No.12	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No.13	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No.14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No.15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No.16	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ハズレ	<input type="text" value="62"/>	<input type="text" value="62"/>	<input type="text" value="0.62000"/>	<input type="text" value="0.62000"/>	<input type="text" value="0.64000"/>	<input type="text" value="64"/>	<input type="text" value="0.60000"/>	<input type="text" value="62"/>

(適用 開始本数~終了本数)

本数帯1の使用 (する)  ~

本数帯2の使用 (する)  ~

各時間帯の本数と確率を設定します。

本数帯1と本数帯2の本数は重ならないように設定してください。

#### ①. 本数帯1-任意確率

上段、本数帯1チェックボックスをチェックした時に使用できます。

本数の欄は、開始から、この本数帯の終了までで、当たる最大本数です。(設定本数)-(ここでの本数)以上がこの本数帯経過後に残るあたり本数です。

#### ②本数帯2-任意確率

本数帯2チェックボックスをチェックした時に使用できます。

※各本数帯の既当数、確率は抽選 1 回毎に再計算されて、刻々と変化していきます。

※設定本数は抽選開始からのトータル本数を設定します。既に、ここで指定した本数と同じまたは、それ以上の当たりが出ているときは、設定した本数帯に当たりはできません。

※本数帯確率が任意確率より優先されます。

※参考 [\[任意設定確率\]](#)

**[設定の意味]**

本数帯	摘要される確率	当たり本数
開始～本数帯 1 の開始	任意設定確率又は通常確率	設定本数
本数帯 1	本数帯 1 の確率	MAX で本数帯 1 の設定本数まで)
本数帯 1 の終了～本数帯 2 の開始	任意設定確率又は通常確率	設定本数
本数帯 2	本数帯 2 の確率	MAX で本数帯 2 の設定本数まで
本数 2 の終了後	任意設定確率又は通常確率	設定本数

本数帯 1 の時、設定した確率で出るあたりは(本数帯 1 の設定本数) - (本数帯 1 の開始までに出た本数)  
本数帯 2 の時、設定した確率で出るあたりは(本数帯 2 の設定本数) - (本数帯 2 の開始までに出た本数)  
となります。

**[例]**

全体の本数が 100 本で当たり本数が 10 本の場合で任意設定確率を 0.05 (当たりにくく設定)

本数帯 1 の設定本数 50 設定確率 0.2 (2 倍当たりやすい)

本数帯 2 の設定本数 100 設定確率 0.25 (2.5 倍当たりやすい)

に設定した時

本数帯	摘要される確率	当たり本数
開始～本数帯 1 の開始	確率 0.105 1/20 の確率	設定本数までです。
本数帯 1	確率 0.2 1/5 の確率	MAX で 50 本まで。(トータルで)
本数帯 1 の終了～本数帯 2 の開始	確率 0.05 1/20 の確率	設定本数までです。
本数帯 2	確率 0.25 1/4 の確率	MAX で 100 本まで。(トータルで)
本数帯 2 の終了後	確率 0.05 1/20 の確率	設定本数までです。

**※注意**

この例の場合では

本数帯 1 の前に既に 50 本の当たりが出ているならば、本数帯 1 では当たりが 1 本も出ません。

本数帯 2 の前に既に 100 本の当たりが出ているならば、本数帯 2 では当たりが 1 本も出ません。